


pears(ペアーズ) メール(Outlook Express)の設定

ここでは Outlook Express 6 を例にメールの設定方法をご説明します。

- ① Outlook Express を起動します。
※起動が初めての場合、「インターネット接続ウィザード」が開きます。④に進んでください。
- ② Outlook Express の上のメニューから「ツール」→「アカウント」を選択します。




- ③ 「インターネットアカウント」のウィンドウの「メール」タブを開いて、「追加」→「メール」を選択します。



(次のページへ)

- ④ 「インターネット接続ウィザード」が開きます。
「表示名」にお好きな名前を入力して、「次へ」をクリックします。



インターネット接続ウィザード


名前

電子メールを送信するときに、名前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

表示名(D): pears 太郎
例: Taro Chofu

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- ⑤ 「電子メールアドレス」に、「pears (ペアーズ) ユーザー登録証に記載されているメールアドレス」を入力して「次へ」をクリックします。
※メールアドレスは半角英数字で入力してください。



インターネット接続ウィザード

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E): xxxxxxxx@pears.jp
例: t-chofu@microsoft.com

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(次のページへ)

- ⑥ 「受信メールサーバーの種類」が「POP3」になっていることを確認します。
「受信メールサーバー」、「送信メールサーバー」ともに「mail.pears.jp」と半角で入力して「次へ」をクリックします。

インターネット接続ウィザード

電子メールサーバー名

受信メールサーバーの種類(S) POP3

受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー(Q): mail.pears.jp

SMTPサーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。

送信メール (SMTP) サーバー(Q): mail.pears.jp

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- ⑦ 「アカウント名」に「pears(ペアーズ)ユーザー登録証に記載されているアカウント」を入力します。
「パスワード」に「pears(ペアーズ)ユーザー登録証に記載されているパスワード」を入力します。
(パスワードを入力すると「*」で表示されます。)
※アカウント、パスワードともに半角英数字で大文字小文字を区別して入力してください。
※大文字を入力する場合は、「Shiftキー」を押しながら入力すると大文字入力できます。
「パスワードを保存する」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

インターネット接続ウィザード

インターネットメール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。

アカウント名(A): xxxxxxxx

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(W)


メール アカウントにアクセスするときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を必要としている場合は [セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する] をオンにしてください。

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する(S)


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(次のページへ)

⑧ 「完了」をクリックします。



⑨ 「インターネットアカウント」のウィンドウを「閉じる」をクリックして閉じます。



⑩ Outlook Express の「送受信」ボタンをクリックしてエラーにならないことを確認してください。



以上で、メール(Outlook Express)の設定は終わりです。

エラーになる場合は、次のページからの「メール(Outlook Express)の設定内容の確認」を参照してください。

pears(ペアーズ) メール(Outlook Express)の設定内容の確認

① Outlook Express の上のメニューから「ツール」→「アカウント」を選択します。



② 「インターネットアカウント」のウィンドウが開いたら、「メール」タブの中から「mail.pears.jp」をクリックして選択後「プロパティ」をクリックします。



(次のページへ)

- ③ 「mail.pears.jp のプロパティ」のウィンドウが表示されたら、「全般」タブを開いて図のような設定内容になっていることを確認してください。

mail.pears.jp のプロパティ

全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定

メール アカウント

これらのサーバーに覚えやすい名前を付けることができます。(例: 仕事、Microsoft メール サーバー)

mail.pears.jp

ユーザー情報

名前(N): pears 太郎

会社名(O):

電子メール アドレス(M): xxxxxxx@pears.jp

返信アドレス(Y): xxxxxx

メールを受信時および同期時にこのアカウントを含める

OK キャンセル 適用(A)

電子メールアドレスは、小文字の半角英数字で正確に入力してください。

- ④ 次に「サーバー」タブを開いて、図のような設定内容になっていることを確認してください。

mail.pears.jp のプロパティ

全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定

サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M): POP3

受信メール (POP3)(O): mail.pears.jp

送信メール (SMTP)(U): mail.pears.jp

受信メール サーバー

アカウント名(O): xxxxxxx

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(W)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

送信メール サーバー

このサーバーは認証が必要(Y)

設定(E)

OK キャンセル 適用(A)

小文字の半角英数字で正確に入力してください。


パスワードは大文字小文字を区別して半角英数字で正確に入力してください。入力すると「*」で表示されます。

(次のページへ)

⑤ 次に「接続」タブを開いて、図のような設定内容になっていることを確認してください。




⑥ 次に「セキュリティ」タブを開いて、図のような設定内容になっていることを確認してください。



(次のページへ)

⑦ 次に「詳細設定」タブを開いて、図のような設定内容になっていることを確認してください。



設定内容の確認ができたなら、OKボタンをクリックしてください。